

H3项目。

Samba 使用说明书 V1.0

文档履历

版本号	日期	制/修订人	内容描述
V1.0	2015-01-12		正式版本

目 录

1. 功能介绍				
1.1. 文件传输				
1.2. 支持操作				
1.3. 视频播放				
1.4. 自动搜索 Samba 服务器				
1.5. 手动添加 Samba 服务器				
2. Samba Server 环境搭建				
2. 1. Windows 7				
2.1.1. 关闭网络防火墙				
2.1.2. 共享指定文件夹				
2. 2. windows xp				
2.2.1. 开启简单文件共享				
2.2.2. 共享指定文件夹	10			
2.2.3. 开启 GUEST 用户	11			
2. 3. Linux				
2.3.1. 安装 samba 服务器				
2.3.2. 配置	12			
2.4. 注意				
3. Declaration				

1. 功能介绍

1.1. 文件传输

仅支持从 Samba 服务器向本地进行文件传输,不支持从本地向 Samba 服务器进行文件传输。

1.2. 支持操作

支持如下文件操作:

- 1) 文件删除(不支持文件夹删除)
- 2) 文件复制
- 3) 文件粘帖
- 4) 文件打开
- 5) 文件剪切

1.3. 视频播放

盒子播放 Samba 服务器上的视频如同播放本地视频,只有是支持解码的视频都可以正常播放,最高支持 1080P 视频播放。

1.4. 自动搜索 Samba 服务器

自动搜索功能是可以自动化的扫描当前盒子连接局域网内的 Samba 服务器,自动搜索的范围是当前连接网络的子网掩码所限定的子网,超过此范围的需要使用手动添加 Samba 服务器方式来访问,如果与盒子位于同一个子网的 Samba 服务器无法被搜索到,同样可以通过手动添加的方式访问。

点击"网络邻居"选项开始自动搜索,进入后选择相关选项进入下一级目录搜索。

1.5. 手动添加 Samba 服务器

对于超过搜索范围的 Samba 服务器,只能通过手动的方式添加服务器,前提是已知服务器的 IP 地址。

1、在 TvdFileManager 应用中选择任意设备, 长按确认键,弹出如下菜单:



图 1-1

2、点击[添加设备]选项, 弹出如下 Dialog:



图 1-2

3、选择[Samba] 选项, 在输入框中输入 Server 对应的 IP 地址, 最后点击[添加设备]按钮, 完成后如下图:



图 1-3

2. Samba Server 环境搭建

2. 1. Windows 7

2.1.1. 关闭网络防火墙

首先,点击桌面右下角网络小图标,显示网络连接窗口,点击其下方的"打开网络和共享中心",进入网络和共享中心页面。



图 2-1

在网络和共享中心界面打开 Windows 防火墙,点击"打开或关闭 Windows 防火墙",然后关闭网络防火墙。



图 2-2

2.1.2. 共享指定文件夹

Win7 中启用网络共享时,方法和以前的 XP 系统类似,右键选择要共享文件夹,在弹出的右键菜单中选择特定用户网络共享即可,没有网络限制,在共享时,选择特定用户并设置好共享权限(读取、读/写),再点击"共享"即可。



图 2-3



图 2-4

2. 2. windows xp

windows xp 的共享分为两中:简单文件共享(Simple File Sharing)和高级文件共享(Professional File Sharing)。以下只介绍简单文件共享的配置,高级文件共享的配置方法需自己查找资料。

2.2.1. 开启简单文件共享

xp 在默认情况下是打开简单文件共享的,如果没有打开,则通过"我的电脑"-->"工具"-->"文件夹选项"-->"查看",勾选上"使用简单文件共享(推荐)",如下图所示:




图 2-5

2.2.2. 共享指定文件夹

打开简单文件共享很简单,只要右键点击驱动器或者文件夹,然后选择属性。出现如下图所示:



只要选中在"网络中共享这个文件夹" 共享以后, "允许网络用户更改我的文件"这一项是默认打 开的, 所以没有特殊必要的话, 没有必要把它去掉。

2.2.3. 开启 GUEST 用户

这一步很重要,xp默认GUEST账户是没有开启的,如下图:



图 2-7

要允许网络用户访问这台电脑,必须打开 GUEST 帐户。依次执行"开始一设置一控制面板一管理工具一计算机管理-一本地用户和组一用户"在右边的 GUEST 账号上单击右键,选"属性"然后去掉"账号已停用"选择。

2. 3. Linux

2.3.1. 安装 samba 服务器

sudo apt-get install samba sudo apt-get install smbfs


2.3.2. 配置

samba 配置文件: /etc/samba/smb.conf,通过修改配置文件来设置 samba 共享和用户,如果不习惯使用配置文件,也可以使用图形界面。

安装 samba 图形管理界面的方法是: sudo apt-get install system-config-samba

启动 samba 图形管理界面: sudo system-config-samba

选择要共享的目录 设置读写权限 设置访问权限 添加 samba 用户





2.4.注意

提上配置方法仅供参考,如果配置不成功需要自己查找资料,可通过使用另外一台 pc,看是否可搜索到、可登陆且可访问所共享的文件夹,来检查是否配置成功。

3. Declaration

This document is the original work and copyrighted property of Allwinner Technology ("Allwinner"). Reproduction in whole or in part must obtain the written approval of Allwinner and give clear acknowledgement to the copyright owner.

The information furnished by Allwinner is believed to be accurate and reliable. Allwinner reserves the right to make changes in circuit design and/or specifications at any time without notice. Allwinner does not assume any responsibility and liability for its use. Nor for any infringements of patents or other rights of the third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Allwinner. This datasheet neither states nor implies warranty of any kind, including fitness for any particular application.

